

Remote-Desktop-Zugriffslizenzen (RDS CALs, 2012 bis 2025)

Geprüfte Gebrauchtlicenz · Stand: 18. August 2026

So tragen Sie Ihre RDS-CALs ein: Auf den Arbeitsplätzen wird nichts installiert – die Zugriffslizenzen werden einmalig im Remote-Desktop-Lizenzierungsserver hinterlegt.

DAS BRAUCHEN SIE

- ✓ Ihre Liefer-E-Mail von Lyzio mit den Vereinbarungsdaten
- ✓ Ein Windows Server mit installierter Rolle „Remote Desktop-Lizenzierung“
- ✓ Administratorrechte auf dem Lizenzierungsserver
- ✓ Kenntnis, ob Sie User- oder Device-CALs erworben haben

Schritt für Schritt

1 Liefer-E-Mail bereithalten

Halten Sie Ihre Liefer-E-Mail von Lyzio bereit. Darin finden Sie Ihre Lizenzunterlagen für Ihre RDS-CAL.

2 Keine Installation auf Arbeitsplätzen

Wichtig: Auf den Arbeitsplätzen der Nutzer wird nichts installiert. Ihre RDS-CAL wird einmalig auf dem Remote-Desktop-Lizenzierungsserver eingetragen.

3 Rolle öffnen

Öffnen Sie auf dem Lizenzierungsserver den Server-Manager und wechseln Sie zur Rolle Remote Desktop-Lizenzierung.

4 Lizenzen installieren starten

Starten Sie dort die Funktion „Lizenzen installieren“.

5 Vereinbarungsdaten eintragen

Wählen Sie im Assistenten als Lizenzprogramm „Einzelhandelskauf (Retail Purchase)“ und geben Sie den Lizenzcode aus Ihrer Liefer-E-Mail ein. Fragt der Assistent stattdessen nach einer Vereinbarungsnummer, wählen Sie das in Ihren Lizenzunterlagen genannte Lizenzprogramm – unser Support hilft bei der Zuordnung.

6 Einrichtung abschließen

Schließen Sie den Assistenten ab. Die CALs sind damit auf dem Lizenzierungsserver hinterlegt und einsatzbereit.

7 User- oder Device-Modus beachten

Ihre RDS-CALs gelten pro Benutzer bzw. Gerät: Eine User-CAL lizenziert eine Person unabhängig vom Gerät, eine Device-CAL lizenziert ein Gerät unabhängig von der Person, die es nutzt.

Praxis-Tipp: Entscheiden Sie vor dem Eintragen, ob Sie pro Benutzer (User-CAL) oder pro Gerät (Device-CAL) lizenzieren – der Modus wird im Lizenzierungsserver festgelegt und sollte zu Ihren gekauften CALs passen.

Wenn etwas hakt

Muss ich etwas auf den Arbeitsplätzen installieren?

Nein. RDS-CALs werden ausschließlich auf dem Remote-Desktop-Lizenzierungsserver eingetragen, nicht auf den einzelnen Arbeitsplätzen.

Wo trage ich die CALs ein?

Im Server-Manager unter der Rolle Remote Desktop-Lizenzierung, über die Funktion „Lizenzen installieren“.

Was ist der Unterschied zwischen User- und Device-CAL?

Eine User-CAL lizenziert eine bestimmte Person für den Zugriff von beliebigen Geräten. Eine Device-CAL lizenziert ein bestimmtes Gerät für beliebige Nutzer.

Muss ich die CALs bei Microsoft aktivieren?

Nein. RDS-CALs werden nur im Lizenzierungsserver eingetragen; eine Produktaktivierung wie bei Windows findet nicht statt. Aktiviert wird einmalig nur der Lizenzierungsserver selbst – das führt der Assistent automatisch aus.

FÜR WELCHE ARTIKEL GILT DIESE ANLEITUNG?

- Windows Server 2012 RDS Device CAL (Zugriffslizenz pro Gerät)
- Windows Server 2012 RDS User CAL (Zugriffslizenz pro Benutzer)
- Windows Server 2016 RDS Device CAL (Zugriffslizenz pro Gerät)
- Windows Server 2016 RDS User CAL (Zugriffslizenz pro Benutzer)
- Windows Server 2019 RDS Device CAL (Zugriffslizenz pro Gerät)
- Windows Server 2019 RDS User CAL (Zugriffslizenz pro Benutzer)
- Windows Server 2022 RDS Device CAL (Zugriffslizenz pro Gerät)
- Windows Server 2022 RDS User CAL (Zugriffslizenz pro Benutzer)
- Windows Server 2025 RDS Device CAL (Zugriffslizenz pro Gerät)
- Windows Server 2025 RDS User CAL (Zugriffslizenz pro Benutzer)

Wir lassen Sie nicht allein.

Unser Support hilft bei jedem Schritt — kostenlos.

support@lyzio.de

+49 152 53516643 · lyzio.de/support