

Microsoft CIS Suite 2022 (Core Infrastructure Server)

Geprüfte Gebrauchtlicenz · Stand: 18. August 2026

Die CIS Suite 2022 (Core Infrastructure Server) kombiniert Windows Server 2022 Datacenter mit den System-Center-Komponenten zu einer vollständigen Server-Infrastruktur. Diese Anleitung führt Sie durch Installation und Aktivierung beider Bestandteile.

DAS BRAUCHEN SIE

- ✓ Ihre Liefer-E-Mail von Lyzio mit den Produktschlüsseln für beide Bestandteile
- ✓ Installationsmedien (ISO) für Windows Server Datacenter und für System Center aus offiziellen Microsoft-Quellen (z. B. Microsoft Evaluation Center)
- ✓ Ein Server, der die Systemvoraussetzungen beider Komponenten erfüllt
- ✓ Administratorrechte auf dem Server
- ✓ Kenntnis der Anzahl physischer Prozessorkerne Ihres Servers

OFFIZIELLE DOWNLOAD-SEITE (MICROSOFT)

- ✓ Windows Server 2022 (Grundlage der CIS Suite 2022): microsoft.com/de-de/evalcenter/evaluate-windows-server-2022

Für System Center nennt Ihnen unser Support die passende offizielle Bezugsquelle.

Schritt für Schritt

1 Liefer-E-Mail bereithalten

Halten Sie Ihre Liefer-E-Mail von Lyzio bereit. Darin finden Sie die Produktschlüssel für beide Bestandteile der CIS Suite 2022. Die Installationsmedien (ISO) laden Sie aus offiziellen Microsoft-Quellen herunter; Ihr Produktschlüssel schaltet die gekaufte Edition frei. Unser Support nennt Ihnen gern die passende offizielle Bezugsquelle.

2 Zwei Bestandteile beachten

Die CIS Suite 2022 umfasst zwei Produkte: Windows Server Datacenter und System Center. Beide werden getrennt installiert.

3 Windows Server installieren

Installieren Sie zunächst Windows Server Datacenter von seinem Installationsmedium, wie eine reguläre Windows-Server-Installation.

4 Testversion in Vollversion umwandeln

Die Evaluation-ISO installiert zunächst eine Testversion von Windows Server Datacenter. Öffnen Sie die Eingabeaufforderung als Administrator, kopieren Sie den folgenden Befehl und ersetzen Sie die X durch Ihren Produktschlüssel: `DISM /Online /Set-Edition:ServerDatacenter /ProductKey:XXXXX-XXXXX-XXXXX-XXXXX-XXXXX /AcceptEula` . Starten Sie den Server danach neu.

5 Windows Server aktivieren

Nach dem DISM-Schritt aktiviert sich Windows Server Datacenter in der Regel automatisch über das Internet. Prüfen Sie den Status unter Einstellungen → System → Aktivierung. Falls nötig, aktivieren Sie manuell per Eingabeaufforderung (als Administrator): `simgmgr /ipk IHR-PRODUKTSCHLÜSSEL` , danach `simgmgr /ato` .

6 System Center installieren

Installieren Sie anschließend System Center mit dem zugehörigen Installationsmedium und Produktschlüssel.

7 System-Center-Setup durchlaufen

Folgen Sie bei System Center dem eigenen Setup-Assistenten der jeweiligen Komponente bis zum Abschluss.

8 Core-Lizenzierung prüfen

Prüfen Sie bei Windows Server Datacenter, ob alle physischen Kerne des Servers lizenziert sind. Alle physischen Kerne müssen lizenziert sein, mindestens 8 Kerne je Prozessor und mindestens 16 Kerne je Server.

9 CALs nicht vergessen

Greifen zusätzlich Benutzer oder Geräte auf den Server zu, benötigen Sie dafür separate Zugriffslizenzen (CALs).

Praxis-Tipp: Prüfen Sie vor der Installation, welche Windows-Server-Version und -Edition Ihr Produktschlüssel abdeckt. Das erleichtert die Auswahl des richtigen Installationsmediums.

Telefonische Aktivierung – Schritt für Schritt

Erscheint bei der Aktivierung die Meldung „Dieser Product Key wird bereits verwendet“ (Fehlercode 0xC004C008), ist das bei einer Gebrauchtlicenz normal: Der Schlüssel war beim Vorbesitzer aktiviert. Die kostenlose telefonische Aktivierung bei Microsoft löst das in wenigen Minuten. Hinweis für Server ohne grafische Oberfläche (Server Core): `simgmgr /dti` zeigt die Installations-ID, `simgmgr /atp` BESTÄTIGUNGS-ID trägt die Bestätigungs-ID ein.

1 Telefon-Assistenten öffnen

Drücken Sie die Windows-Taste + R, tippen Sie `slui.exe` 4 und drücken Sie Enter.

2 Land wählen

Wählen Sie „Deutschland“. Der Assistent zeigt Ihnen die kostenlose Microsoft-Rufnummer und Ihre Installations-ID (mehrere Zahlenblöcke) an.

3 Microsoft anrufen

Rufen Sie die angezeigte Nummer an und geben Sie die Installations-ID über die Telefontastatur ein, Block für Block.

4 Installationsfrage beantworten

Die Frage „Auf wie vielen Geräten ist das Produkt installiert?“ beantworten Sie mit „1“ – die Installation des Vorbesitzers wurde deinstalliert.

5 Bestätigungs-ID eintragen

Tragen Sie die angesagte Bestätigungs-ID in den Assistenten ein und klicken Sie auf „Aktivieren“. Fertig.

Lieber gemeinsam? Rufen Sie uns an (+49 152 53516643) – wir führen die telefonische Aktivierung zusammen mit Ihnen durch.

Wenn etwas hakt

Es erscheint „Dieser Product Key wird bereits verwendet“.

Bei Gebrauchtlizenzen normal – der Schlüssel war beim Vorbesitzer aktiviert. Nutzen Sie die telefonische Aktivierung (Abschnitt oben).

Muss ich beide Teile installieren?

Ja, die CIS Suite 2022 umfasst zwei separate Produkte mit jeweils eigenem Installationsweg. Beide gehören zur Suite und werden getrennt eingerichtet.

Welche Systemvoraussetzungen hat System Center?

Die genauen Voraussetzungen unterscheiden sich je Komponente und Version. Prüfen Sie die Angaben im jeweiligen Setup-Assistenten oder in der Dokumentation zu Ihrer System-Center-Version.

Brauche ich einen eigenen Produktschlüssel für System Center?

Ja, System Center wird mit einem eigenen Schlüssel aktiviert, der getrennt vom Windows-Server-Schlüssel in Ihrer Liefer-E-Mail steht.

FÜR WELCHE ARTIKEL GILT DIESE ANLEITUNG?

- CIS Suite 2022 Standard, 2-Core-Lizenz (Core Infrastructure Server)

Wir lassen Sie nicht allein.

Unser Support hilft bei jedem Schritt — kostenlos.

support@lyzio.de

+49 152 53516643 · lyzio.de/support

Lyzio GmbH · Burchardstraße 20 · 20095 Hamburg · info@lyzio.de · www.lyzio.de — Diese Anleitung gehört zu Ihrer Bestellung und ersetzt keine individuelle IT-Beratung.